UTILISATION DE LA CLÉ USB, DOTATION DU CG76

Deux informations essentielles :

- la clé est **fragile**, il faut la déconnecter correctement à chaque utilisation
  il faut mettre à jour l'antivirus de la clé à chaque utilisation

- vous êtes **responsable de cet outil de travail** que vous devez avoir sur vous, comme votre carnet de liaison, votre agenda ou votre trousse. En cas de perte ou de dégradation la rendant inutilisable, vous devrez en fournir une de remplacement qui sera mise à jour sur le site du CDDP. La clé est prévue pour évoluer au fil des ans et s'adapter ainsi à votre scolarité.

ETAPE 1
CONNEXION DE LA CLÉ

reconnaissance et ouverture automatiques (patienter quelques instants).
si l'écran à pavés rouge ne s'ouvre pas tout seul, aller dans « Démarrer » / « Poste de travail » / « CG76 »
double-cliquer sur « start », patienter jusqu'à l'ouverture.

ETAPE 2
MISE À JOUR DE L'ANTIVIRUS

sur le pavé de la clé, cliquer sur « outils » (en bas à droite)
quatre icônes se présentent en bas à droite
cliquer sur « ClamWin » (sorte d'escargot avec une cible)
l'antivirus portable se lance
- soit la mise à jour vous est proposée automatiquement
- soit il vous faut la choisir « Starts Internet updates »

laisser la mise à jour s'effectuer

Avec l'antivirus mis à jour, vous protégez votre clé. Vous pouvez aussi scanner :
- le contenu de votre clé
- le disque dur de l'ordinateur sur lequel vous travaillez
- le contenu d'une autre clé connectée à l'ordinateur

ETAPE 3
PERSONNALISATION DE LA CLÉ

aller dans « Démarrer » / « Poste de travail » / « clé CG76 »
double-cliquer sur le fichier « autorun »

une page du bloc-notes s'ouvre
à la 4e ligne intitulée « label », vous pouvez changer la référence « CG76 » et personnaliser la clé en mettant votre nom ou votre prénom et votre classe (attention, cette clé est un outil de travail, pas de nom farfelu)
dans le menu cliquer sur « Fichier » puis « enregistrer »
aller vérifier dans « Poste de travail » que votre clé est bien renommée

Cette étape est réversible à tout moment. Vous pourrez modifier le nom de votre clé aussi souvent que nécessaire. Il est donc indispensable de personnaliser votre clé sur l'extérieur.
Conseils : fixer le porte-clé sur quelque chose de plus gros (trousseau de clé par ex)
écrire votre nom ou faire un symbole sur votre clé (au stylo qui permet d'écrire sur les CD, indélébile)

et repasser de temps en temps un peu de stylo lorsque cela s'efface

Etape 4
Enregistrer sur la clé en gérant convenablement l'espace de stockage

cliquer sur « Fichier » / « enregistrer une copie » (« ok » si nécessaire)
une fenêtre s'ouvre, retrouver et sélectionner la clé (« Poste de travail » / « nom de votre clé »)

une nouvelle fenêtre s'ouvre, indiquant deux dossiers, choisir « Mes documents USB »,
puis parmi les quatre dossiers proposés, choisir « Documents »

créer un nouveau dossier que vous appelerez « Informatique » (dans la barre d'outils en haut à droite de la fenêtre, sélectionner l'icône représentant un petit dossier avec une étoile rouge)
ouvrir ce nouveau dossier

enregistrer le document pdf en modifiant le nom. Le document doit s'appeler « mode d'emploi de la clé USB ». (Il suffit de supprimer « fiche élève »)
fermer le document

Vous pourrez créer un dossier par matières pour mieux retrouver vos documents.

Maintenant, retrouvez votre document en passant par l'interface pavée de la clé.
Cliquez sur « Dossiers » (en bas à droite) / « Documents » / « Informatique ». Vous devez retrouver alors votre document soigneusement enregistré.

Etape 5 INDISPENSABLE
Déconnecter la clé

fermer tous les documents ouverts
sur l'interface pavée, cliquer sur le bouton rouge en bas à droite « Quitter l'application »
L'interface se ferme.

Dans la barre Windows de l'ordinateur en bas à droite, vous devez trouver l'icône représentant un petit composant gris surmonté d'une flèche verte « Retirer le périphérique en toute sécurité ».
Placer la souris sur l'icône, faire un clic droit, une fenêtre de conversation s'ouvre « Retirer le périphérique en toute sécurité », sélectionner le message en posant la souris dessus et cliquer (un seul clic).
Une fenêtre s'ouvre, vous proposant la liste de tous les périphériques connectés.
Sélectionner « Périphériques de stockage de masse USB », cliquer sur « Arrêter ».
Une autre fenêtre s'ouvre, sélectionner « USB Flash Memory USB Device » puis cliquer sur « ok »

Une bulle s'affiche indiquant que vous pouvez retirer le périphérique en toute sécurité. Vous pouvez alors déconnecter la clé.

Si le message contraire s'affiche indiquant qu'il est impossible de déconnecter le périphérique, patienter quelques instants, le temps qu'un programme s'achève puis recommencer l'opération.

Bonne utilisation de ce nouvel outil de travail.